

# Behebung von Gärstockungen I

Zugabe von 25 g/100 L **PuroCell O** 24-48 Stunden vor Durchführung des Gärneustarts

Abziehen

Erneute Zugabe von 25 g/100 L **PuroCell O**

Berechnung der benötigten Hefemenge 35-70 g/100 L (abhängig vom restlichen Zuckergehalt) \*

Berechnung der passenden Menge **VitaDrive® F3** (25 % mehr als Hefemenge)

**VitaDrive® F3** in der 20-fachen, chlorfreien Wassermenge bei 43 °C auflösen

Auf 40 °C abkühlen lassen, Hefe langsam einrühren

20 Minuten warten

Zwischenzeitlich in einem anderen Behälter pro 1.000 Liter Wein 20 L Wasser + 20 L Wein mischen


\*empfohlene Restart-Hefen für Weißwein:

- **Oenoferm® X-treme F3**
- **Oenoferm® Freddo F3**
- **Oenoferm® CHA F3**

\*empfohlene Restart-Hefen für Rotwein:

- **Oenoferm® X-treme F3**
- **Oenoferm® Color F3**
- **Oenoferm® CHA F3**

# Behebung von Gärstockungen II



\*RZ = Restzucker